

## Standard Promix

God robust plæneblanding til prisen



- Hurtig etablering
- Høj tilpasningsevne til vækstvilkårene
- Slidstærk
- Testede "S"-mærkede sorter

### Deklaration (Varenr. 403ST1001C1\*)

%	Art	Lat. Navn	Sort
10	Alm. Rajgræs	Lolium perenne	Taya S
15	Alm. Rajgræs	Lolium perenne	Esquire S
10	Rødsvingel 2	F. rubra Tric.	Smirna S
45	Rødsvingel 3	F. rubra ruba.	Maxima S
15	Enrapgræs	Poa pratensis	Conni S
5	Enrapgræs	Poa pratensis	Dolfine S

Udsæd: 3,0 kg/100 m<sup>2</sup>

### Anvendelse

Prydplæne    Brugsplæne    Fælledgræs    Eftersåning

#### Den robuste græsplæne

Promix Standard er det økonomiske valg for dig, der ønsker en hurtig etablering af en robust, ordinær plæne uden specifikke krav. Blandingen anbefales specielt til etablering af større arealer med plæneflader eller fælledgræs. Andelen af rajgræs giver en hurtig fremspiring.

#### Etablering

Græsset etablerer sig mere sikkert når man gødsker inden såning. (3-5 kg/100 m<sup>2</sup> Mastercare Park NPK 14-3-15 eller tilsvarende). En god kontakt mellem græsfrø og jord er vigtig for spiringen. Frøet placeres optimalt i ½ cm's dybde. Efter græsset er blevet ca. 5-7 cm højt, begynder man at klippe. Vent med at vande til græsset er spiret frem.

#### Pleje

Anbefalet klippehøjde ca. 3,0-5,0 cm, klip ca. 1 gang om ugen. Giv gødning ca. 1. maj (3,5 kg/100 m<sup>2</sup>) og gerne igen først i august (2,5 kg/100 m<sup>2</sup>). Man kan bruge Mastercare Park NPK 14-3-15 eller tilsvarende. Man kan forbedre sin plæne ved at vertikalskære den i foråret og efterså med ca. 1.0 kg /100 m<sup>2</sup> græsfrø, inden græsset får gødningen første gang.

#### Eftersåning

Til eftersåning anbefaler vi Renovering Masterline eller Renovering Standard.

#### Testede sorter

"S"-mærkede plænesorter er din sikkerhed for, at Plantedirektoratet har testet sorterne og fundet dem egnet til plæneformål.

\*

Der tages forbehold for udsolgte sorter. Derfor kan der forekomme ændringer i blandings sammensætningerne.